

Ernee beginnen

► Aan de slag met printen

Om te beginnen kunt u een kalender in de CalPrint afdrukken.

De CalPrint print rechtstreeks naar de meeste printermodellen zonder extra software, maar we raden u aan de gratis WePrint-software voor het delen van printers te installeren als u problemen ondervindt bij het aansluiten op uw printer of als uw printer een USB-verbinding heeft.

Installeer WePrint vanaf hier op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>

1. Tik op de knop Afdrukken rechtsboven in het scherm om het venster Afdrukken te openen.
2. Als u niet automatisch naar het scherm Printers kiezen wordt geleid, tikt u op de knop "Kies"
3. Uw netwerk wordt doorzocht naar beschikbare printers. Tik om uw printer te selecteren
4. Het is het beste om de groene WePrint-printer te selecteren, indien beschikbaar.
Anders kunt u het scherm "Instelling" gebruiken om de beste afdrukoptie voor uw printer te kiezen. Tik naast elke optie op "Test" om deze te testen. Tik op "Meer" om meer opties te selecteren. Deze optie ondersteunt de meeste printers. bijv. de meeste Epson, Canon, Brother, HP, Lexmark, Dell, Samsung, Kodak enz.
Als uw printer veel blanco pagina's afdrukt, trekt u de papierlade naar buiten en start u de printer opnieuw op.
5. Voor sommige printermodellen is de installatietest mogelijk niet compatibel. U kunt echter nog steeds afdrukken.
Installeer WePrint vanaf hier op uw Mac of pc <https://esz.nz/wp>
6. Als u WePrint hebt geïnstalleerd, zou de CalPrint WePrint automatisch moeten vinden en uw printers weergeven op het scherm Printers kiezen.

Als je de WePrint-printers niet ziet, tik dan op de + in de rechterbovenhoek en voer je WePrint-serveradres handmatig in. Als het WePrint nog steeds niet kan vinden, open dan de probleemoplosser voor verbindingen ([Bekijken](#))

7. Nadat je je printer hebt geselecteerd, tik je op "Printen" in het printscherms om af te drukken.

U kunt op de knop "Printeropties" in het afdrukscherms tikken om instellingen te wijzigen, zoals enkele pagina, datumbereik, paginaformaat, marges, enz.

Als u een lege pagina krijgt of problemen ondervindt, tikt u hier ([Weergeven](#)) om naar het gedeelte voor probleemoplossing te gaan.

► App instellingen

Om de instellingen van de CalPrint-app te bewerken, tikt u op de tandwielknop linksonder in het scherm.

U kunt op de titel van elk instellingengedeelte tikken om de instellingen voor dat gedeelte te openen.

Gebruik de zoekknop rechtsboven in het scherm om instellingen op naam of waarde te zoeken.

► Gebruik Siri-snelkoppelingen om uw agenda af te drukken

U kunt CalPrint-snelkoppelingen gebruiken in de sevice-app Instellingen - Siri en zoeken - CalPrint (onderaan in het scherm) [Details](#)

U kunt een spraakopdracht aan de snelkoppelingen toewijzen met de knop "+" naast elke snelkoppeling. U kunt ook snelkoppelingen naar uw macro's toevoegen in de snelkoppelingen-app.

Enkele voorbeelden zijn "Vandaag afdrukken", "Morgen afdrukken", "Deze maand afdrukken" enz.

U kunt de CalPrint-snelkoppelingen vanuit uw vergrendelscherms gebruiken. Schakel "Allow on Lock Screen" in de app Device Settings - Siri & Search - CalPrint-instellingen uit om deze functie uit te schakelen.

Opmerking: u moet eerst CalPrint starten om de snelkoppelingen te maken en het kan Siri een paar minuten duren om de snelkoppelingen naar de lijst toe te voegen in de app met app-instellingen.

► E-mailinstellingen verzenden

Als u bestanden via e-mail wilt verzenden vanaf uw eigen e-mailaccount, kunt u een uitgaande e-mailserver opzetten.

Open de app-instellingen en open het gedeelte "E-mail". [Bekijk](#)

Tik op "Mailserver Uitgaand". Tik vervolgens op de knop "+" om een u200bu200baccount toe te voegen en voer de gegevens van uw e-mailprovider in.

Gebruik de "+" knop bovenaan het instellingenscherf om een u200bu200baccounttype te kiezen of voer uw eigen servergegevens in.

Uw e-mailserver heeft waarschijnlijk uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Tik op de instelling "Gebruikersnaam vereist" om deze gegevens in te voeren.

instellingen

► Het CalPrint-scherf vergrendelen. Bescherm uw app-gegevens.

U kunt ervoor kiezen om de toegang tot CalPrint en de bijbehorende gegevens te vergrendelen met behulp van een instelling. Open de app-instellingen ([Weergave](#)) - Toepassingsgedeelte, onderaan. Tik op 'Toepassingswachtwoord' en vervolgens kunt u kiezen wanneer het app-scherf moet worden vergrendeld. U kunt uw eigen wachtwoord of een pincode invoeren. Opmerking: als u uw wachtwoord/pincode bent vergeten, moet u de app opnieuw installeren.

U kunt er ook voor kiezen om de optie Touch-ID vingerafdrukvergrendeling te gebruiken als uw iPhone/iPad dit ondersteunt.

► Het lettertype van de kalender en de herinneringstekst wijzigen

U kunt de lettertypen voor het kalender- en herinneringsscherf wijzigen in de app-instellingen. Hierdoor worden de gebeurtenissen in het geselecteerde lettertype zowel op het scherf als tijdens het afdrukken weergegeven. Open de app-instellingen ([Bekijken](#)) - Agenda-sectie.

Het drukken

► Aan de slag met het afdrukken

U kunt voor het begin het "Quick Start" -bestand in CalPrint afdrukken.

CalPrint zal direct naar de meeste printermodellen afdrukken zonder extra software, maar we raden u aan om de gratis WePrint-printerverdelingssoftware te installeren als u problemen heeft met de verbinding met uw printer of als uw printer een USB-verbinding heeft.

Installeer WePrint op uw Mac of pc vanaf hier <https://esz.nz/wp>

1. Nadat u [WePrint](#) op uw Mac of pc hebt geïnstalleerd, opent u het afdrukvenster ([Bekijk](#)) binnen [app].
2. Als u niet automatisch naar het scherf 'Printers' wordt geklikt, tikt u op de knop 'Kies'
3. Uw netwerk wordt gezocht om WePrint op uw Mac of pc te vinden. Zorg ervoor dat uw Mac/PC en uw iPhone/iPad hetzelfde WiFi-netwerk gebruiken. Voor 3G/4G of een ander WiFi, kunt u extern afdrukken gebruiken ([Bekijken](#))
4. Tik op om uw printernaam te selecteren met het groene WePrint-icoon
5. Als u WePrint-printers niet ziet, tik dan op de + rechtsboven en voer uw WePrint-serveradres handmatig in. Als we WePrint nog steeds niet vinden, kijk dan onze verbindingsopllosser ([Bekijk](#))
6. Nadat u uw printer heeft geselecteerd, tikt u op de knop 'Afdrukken' in het afdrukvenster om af te drukken.

U kunt op de knop 'Printeropties' op het scherf Afdrukken tikken om instellingen zoals paginaformaat, marges, enz. Te wijzigen.

Als u een blanco pagina krijgt of problemen heeft, klik hier om naar het probleemoplossingsgedeelte te gaan ([Bekijken](#)).

► Welke printers kan ik afdrukken?

U kunt direct naar de meeste printermodellen over WiFi drukken zonder extra software.

AirPrint is niet verplicht om te kunnen afdrukken. U kunt vanaf uw iPhone/iPad naar ALLE printers afdrukken met behulp van de gratis WePrint-printerdelingssoftware die vanaf hier op uw Mac of pc is geïnstalleerd:

<https://esz.nz/wp>

Als uw printer een USB- of ander aansluittype heeft, kunt u ook WePrint gebruiken om de printer met uw iPhone/iPad te delen.

► Wijzig lay-out en printeropties

In het afdrukscherm (**Weergeven**), kunt u op 'Printeropties' tikken om verschillende lay-outfuncties te bewerken.

U kunt het paginabereik, de marges, de grijstinten (zwart-wit), de afdrukstand (liggend, staand, roteren), het papierformaat (A4, A3, US Letter, US Legal, Aangepast, Envelop, Etiketten), duplex, papierlade en meer.

Voor het afdrukken van agenda's kunt u de opties wijzigen voor het afdrukken van notities, locaties, datumbereik voor meerdere maanden, dagen of weken, gebeurtenissen die de hele dag duren, tekstgrootte, alleen weekdays afdrukken, maandweergave van één pagina en meer.

Installeer en selecteer een WePrint-serverprinter voor het grootste scala aan opties (**Weergeven**).

Als het afdrukformaat onjuist is, kunt u de marges wijzigen in "0". U kunt ook een negatief getal gebruiken om het afdrukformaat uit te breiden om de volledige pagina af te drukken, bijv. -1,0, -1,0, -1,0, -1,0

U kunt een ander papierformaat kiezen. U kunt ook uw eigen aangepaste papierformaat voor uw printer maken, bijvoorbeeld A3, Tabloid, etiketten, papierrol enz.

► Print meerdere foto's of documentpagina's op elk vel papier

U kunt ervoor kiezen om meerdere afbeeldingen, e-mails of andere documentpagina's op elk vel papier af te drukken.

Tik in het printscherm op de "Printeropties" om alle printeropties te bekijken. Wijzig de "Pagina's per vel - kolommen" en ook "Pagina's per vel - rijen" om het aantal pagina's in te stellen dat op elk vel moet worden afgedrukt.

Tik vervolgens op de printknop.

► Documenten afdrukken naar een JPEG-afbeeldingsbestand

U kunt ervoor kiezen om documenten af te drukken naar een afbeeldingsbestand.

Tik op de knop Kies om de Converteren naar afbeelding-printer te kiezen wanneer u het afdrukscherm opent. [Details](#)

Wanneer u het document afdrukt, wordt u gevraagd waar u het afbeeldingsbestand wilt opslaan. U kunt het afbeeldingsformaat (papierformaat) kiezen in de Printeropties.

► Op afstand afdrukken via mobiele data of externe wifi-netwerken in plaats van uw eigen wifi

Als u op afstand wilt afdrukken naar uw kantoor- of thuisprinters, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken met WePrint.

Opmerking: deze functie vervangt ook "Google Cloud Print", maar biedt ook veel meer afdruk- en lay-outopties.

Snelstartgids

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. Open de WePrint-instellingen en open het tabblad "Op afstand afdrukken"
3. Schakel de optie "Afdrukken op afstand via een e-mail/cloudserver" in. Zorg ervoor dat u het accounttype "WePrint Cloud" selecteert.
4. Klik op de knop "Kopieer accounttoken" en stuur de gekopieerde token naar je iPhone of iPad. U kunt deze token via e-mail of het WePrint-overdrachtsscherm of een andere methode verzenden. U moet dit token beschermen omdat het toegang geeft tot afdrukken op uw WePrint-server.
5. a) Als je het token via e-mail hebt verzonden, tik je op de link in de e-mail op je iPad / iPhone. Dit zou CalPrint moeten openen en de WePrint-server moeten toevoegen
b) Als je het token hebt gekopieerd, tik dan op de knop Afdrukken in CalPrint. Tik op "Kies" en tik vervolgens op de groene "Op afstand afdrukken" knop.
Plak het token met de plakknop naast het tekstveld.
6. Nadat WePrint is toegevoegd, zou u de groene WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer. Kies een printer met "Afgelegen" onder de naam.

Als je problemen hebt met de installatie, open dan de WePrint-instellingen en open het tabblad "Op afstand afdrukken". Tik op de knop "Verwijder Account". Hiermee worden het account en alle gegevens verwijderd, dus u moet het token voor het nieuwe account opnieuw delen met uw iPhone / iPad.

Volg daarna het bovenstaande proces om een nieuw "WePrint Cloud" -account aan te maken.

Beveiliging / privacy

Het "WePrint Cloud" -account heeft end-to-end-codering, zodat uw gegevens alleen op uw eigen apparaten toegankelijk zijn. De afdruktaken zijn gecodeerd en alleen uw Mac of pc heeft het wachtwoord om de afdruktaak te decoderen. Naast bestandscodering worden de afdruktaken ook verzonden via beveiligde SSL. U kunt op elk moment alle bestanden uit uw account verwijderen met de knop "Verwijder Account".

De "WePrint Cloud" -server wordt beschermd door datacenterbeveiliging en alleen onze CEO heeft toegang tot de server voor software-updates.

Niemand in ons bedrijf of een derde partij heeft toegang tot uw afdruktaakgegevens. We verzamelen geen gegevens met betrekking tot enig aspect van uw gebruik van onze apps.

► Gebruik uw eigen e-mail of WebDAV-account om op afstand af te drukken. (Geavanceerde gebruikers)

Als u op afstand wilt afdrukken naar uw kantoor- of thuisprinters, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken met WePrint.

Opmerking: deze handleiding is bedoeld voor gevorderde gebruikers die hun eigen e-mail of WebDAV-account willen gebruiken.

We raden aan om de veel eenvoudigere "WePrint Cloud" -configuratie te gebruiken die slechts een paar stappen kost. [Weergeven](#)

Snelstartgids

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. **We raden u ten zeerste aan een nieuw e-mailaccount aan te maken in de WePrint-instellingen. WePrint maakt printer-e-mails die in de inbox zitten. Als u een bestaand account gebruikt, kan het vol staan u200bu200bmet deze e-mails.**
Maak een nieuw e-mailaccount.
3. Voeg de nieuwe e-mail gebruikersnaam en wachtwoord toe aan het tabblad "Op afstand afdrukken" in de instellingen van WePrint. Kies uw type e-mailaccount in het menu.
4. Tik op je iPad/iPhone op de knop Afdrukken in CalPrint
5. Tik op "Kies" en tik vervolgens op de groene "Op afstand afdrukken" -knop
6. Selecteer uw e-mailaccounttype en voer vervolgens uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". U zou nu uw lijst met WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer.

Over het algemeen zal de CalPrint automatisch uw WePrint-server in uw netwerk vinden wanneer u zich in uw lokale WiFi-

netwerk bevindt, zodat u direct kunt afdrukken. Als u zich niet in hetzelfde wifi-netwerk bevindt als de WePrint-server, of als u via mobiele data wilt afdrukken, kunt u de optie "Op afstand afdrukken" gebruiken in de WePrint-instellingen.

Verwar de functie "Op afstand afdrukken" niet met afdrukken vanaf een e-mailaccount, we gebruiken deze e-mailaccount gewoon als transportmethode. Als CalPrint e-mail ondersteunt, kunt u instellen uw e-mailaccounts om af te drukken in het gedeelte "E-mail" van de app op uw iPhone/iPad

Volledige instructies

1. Download en installeer de gratis WePrint op uw Mac of pc vanaf hier: <https://esz.nz/wp>
2. Maak een nieuw e-mailaccount aan. bijv.

Outlook/Hotmail:

Nieuw account - <https://login.live.com>

Opmerking: alleen voor Mac OS X

AOL:

Nieuw account - <https://login.aol.com>

Opmerking: u moet 'Apps toestaan u200bu200bdie minder veilig inloggen gebruiken' inschakelen op deze webpagina met instellingen <https://login.aol.com/account/security>

Yahoo:

Nieuw account - <https://login.yahoo.com>

Opmerking: u moet een app-wachtwoord maken op deze webpagina met instellingen

<https://login.yahoo.com/account/beveiliging>. Gebruik niet het wachtwoord van uw Yahoo-account.

Gmail:

Nieuw account - <https://accounts.google.com>

Opmerking: u moet "Minder goed beveiligde app-toegang" inschakelen op deze webpagina met instellingen

<https://myaccount.google.com/beveiliging>

3. Ga naar WePrint op uw computer en klik op de knop "Instellingen". Klik vervolgens op het tabblad "Op afstand afdrukken"
4. Schakel de optie "Afdrukken op afstand via een e-mail/cloudserver" in
5. Voer het e-mailadres van het nieuwe e-mailaccount en het wachtwoord in. Kies uw type e-mailaccount in het menu. Klik op de "Test" knop "
6. Er zou een groen vinkje moeten verschijnen na de test
7. Open CalPrint op je iPad/iPhone, ga je gang en print zoiets als een webpagina/kalender
8. Als je het "Afdrukken" -scherm ziet, tik je op "Kies" als de gekozen printer nog niet is verschenen
9. Tik op de groene knop "Op afstand afdrukken"
10. Kies uw type e-mailaccount in het menu. Voer uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". U moet ook opnieuw inloggen op de inlogpagina van Gmail.
11. U zou nu uw lijst met groene WePrint-printers moeten zien in het scherm voor het kiezen van de printer.
12. Selecteer een printer en tik vervolgens op Afdrukken

Als u een kantoor netwerk heeft met een firewall die de toegang tot de e-mailserver blokkeert, kunt u een WePrint Cloud- of WebDAV-server gebruiken. Selecteer tijdens stap 5. het type dropdownmenu in de WePrint instellingen om WePrint Cloud of WebDAV te selecteren.

Zorg er bij het afdrukken voor dat het veld "Server" op het scherm Afdrukken de servernaam weergeeft die begint met "Afgelegen". WePrint hoeft niet te worden uitgevoerd naar Op afstand afdrukken, en het wordt over het algemeen niet beperkt door firewalls. WePrint kan later worden gestart om de afgedrukte documenten op te halen, dus ideaal voor op reis.

WePrint moet op een bepaald moment worden uitgevoerd om de afdruktaken te verzamelen en af u200bu200bte drukken.

Als u problemen ondervindt bij het instellen, raadpleegt u onze Op afstand afdrukken-sectie voor probleemoplossing ([Bekijken](#))

► Problemen met het instellen van Op afstand afdrukken via e-mail. Voor gevorderde gebruikers

De WePrint-printers met blauwe lijnen hierboven zijn lokale WiFi-printers. Zorg ervoor dat "Afgelegen" wordt weergegeven in het veld Server van het afdrukscherm op de iPhone. Zo niet, gebruik dan de knop "Kies" naast het veld Printer om een u200bu200bWePrint-server te selecteren of toe te voegen. Kies een groene WePrint-server met "Afgelegen" onder de naam.

De eenvoudigste instellingsoptie is om "WePrint Cloud" te kiezen in het WePrint-instellingenschermbord. U moet de optie "WePrint Cloud" gebruiken, omdat deze veel eenvoudiger is in te stellen dan de andere opties voor meer gevorderde gebruikers. [Meer...](#)

Als u problemen ondervindt, verwijdert u het WePrint Cloud-account en deelt u vervolgens een nieuw account met uw iPhone/iPad. Hier zijn meer details over dit proces. [Meer...](#)

► Problemen met het instellen van Op afstand afdrukken

De WePrint-printers met blauwe lijnen hierboven zijn lokale WiFi-printers. Zorg ervoor dat "Afgelegen" wordt weergegeven in het veld Server van het afdrukscherm op de iPhone. Zo niet, gebruik dan de knop "Kies" naast het veld Printer om een u200bu200bWePrint-server te selecteren of toe te voegen. Kies een groene WePrint-server met "Afgelegen" onder de naam.

De eenvoudigste instellingsoptie is om "WePrint Cloud" te kiezen in het WePrint-instellingenschermbord. Als u problemen ondervindt, verwijdert u het WePrint Cloud-account en deelt u vervolgens een nieuw account met uw iPhone/iPad. [Meer...](#)

U moet de optie "WePrint Cloud" gebruiken, omdat deze veel eenvoudiger is in te stellen dan de andere onderstaande opties. [Meer...](#)

1. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van "Op afstand afdrukken" met de e-mail/WebDav-optie, is het eerste wat u moet doen **een nieuw e-mailaccount maken** puur voor "Op afstand afdrukken". [Nieuwe accounts](#)
Dit is om te voorkomen dat andere apps e-mails van dit account verwijderen. Dit betekent niet dat u geen e-mails van andere e-mailaccounts kunt afdrukken.

2. Controleer voor deze accounttypen de beveiligingsinstellingen:

AOL:

U moet "Apps toestaan u200bu200bdie minder veilig inloggen gebruiken" inschakelen op deze webpagina met instellingen <https://login.aol.com/account/beveiliging>

Yahoo:

U moet een app-wachtwoord gebruiken op deze webpagina met instellingen

<https://login.yahoo.com/account/security>. Gebruik niet uw normale Yahoo-accountwachtwoord.

Gmail:

U moet 'Minder veilige app-toegang' inschakelen op deze webpagina met instellingen

<https://myaccount.google.com/security>

3. Sluit WePrint af. Open uw e-mailinbox in een webbrowsert en verwijder alle WePrint-onderwerp-e-mails in de e-mailinbox. Start WePrint opnieuw.

Kies het type e-mailaccount. Klik op de knop "Test" en vervolgens op de knop "Opslaan".

4. Ga naar de optie "Op afstand afdrukken" in de WePrint-instellingen. Schakel "Afdrukken op afstand via e-mail/WebDAV-server" in. Zorg ervoor dat het e-mailadres en het wachtwoord in orde zijn.
5. Ga naar uw e-mailinbox in een webbrowsert en zorg ervoor dat daar een nieuwe WePrint-e-mail staat. Het moet een enkele bijlage bevatten. Zo niet, controleer dan uw instellingen in WePrint.
6. Zodra dat is ingesteld, gaat u naar de iPhone/iPad en wanneer u het afdrukscherm krijgt, drukt u op de knop "Kies".
7. Veeg naar links over WePrint-printers met "Afgelegen" onder de naam en verwijder ze".
8. Tik vervolgens op de knop "Op afstand afdrukken"
9. Voer uw nieuwe e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op "Verbinden". Kies uw e-mail/WebDAV-accounttype in het menu.
10. U zou nu uw lijst met groene WePrint-printers moeten zien in het printerkiesschermbord met "Afgelegen" onder de naam.

Er zal een kleine vertraging optreden omdat WePrint wacht om het e-mailaccount te controleren. Om direct af te drukken, opent u het tabblad "Op afstand afdrukken" in WePrint en klikt u op de knop "Nu controleren".

Stel uw Op afstand afdrukken e-mailaccount niet in op het scherm met e-mailaccounts van de CalPrint. Het wordt alleen gebruikt om af te drukken en hoeft dus alleen te worden toegevoegd in het scherm "Op afstand afdrukken".

► Alternatief voor Google Cloud Print. Vervangen door WePrint Op afstand afdrukken. GCP-fout 410

Eind 2020 is Google Cloud Print gedeactiveerd door Google. De Google-servers geven nu fout 410 terug. De vervanger voor Google Cloud Printing is de WePrint Op afstand afdrukken-oplossing. [Bekijk](#)

De WePrint Op afstand afdrukken-service biedt veel meer functies dan GCP en kan in minder dan een minuut worden ingesteld.

Met WePrint kunt u overal ter wereld op afstand afdrukken via mobiele data of wifi.

<https://mobile.eurosmartz.com/help.html#remotePrint>

► Uw kalender afdrukken

U kunt het kalenderscherm binnen CalPrint gebruiken om uw bestaande iPad- of iPhone-kalenders af te drukken.

Bekijken door op Lijst/Dag/Week/Maand

Tik op de knop Afdrukken

U kunt verschillende lay-out- en datumbereik-opties kiezen door op de knop 'Printeropties' op het afdrukscherm te tikken. bv. Print meerdere maanden tegelijk, of meerdere dagen/weeken

U kunt er ook voor kiezen om het maandscherm als één pagina af te drukken, of meerdere pagina's om geen beschrijving van gebeurtenissen te bekorten.

Er zijn verschillende printeropties voor het afdrukken van kaarten bij het afdrukken van een enkele gebeurtenis, evenals een routebeschrijving.

Andere afdrukopecties zijn afdruklocatie, opmerkingen, duur, kleur van gebeurtenissen, negeren 'hele dag' evenementen en meer.

Gebruik het Help-onderwerp voor afdrukken om uw printer in te stellen. ([Bekijken](#))

► Mobiel afdrukken zonder netwerk beschikbaar

U kunt uw iPhone/iPad gebruiken om naar een printer af te drukken als er geen wifi-netwerk beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is als u in een vrachtwagen zit of als u een hotel bezoekt.

Volg de onderstaande stappen om mobiel afdrukken in te schakelen.

1. Schakel de "Persoonlijke hotspot" in de app Instellingen van het apparaat in
2. Verbind uw WiFi-printer via WiFi met de Personal Hotspot (raadpleeg de instructies van uw printer om te zien hoe u dit voor uw printermodel kunt doen)
3. Open CalPrint, kies iets om af te drukken en tik rechtsboven op Afdrukken om het scherm Afdrukken weer te geven. Tik vervolgens op "Kiezen" om uw WiFi-printer te vinden en tik vervolgens op afdrukken.

Voor mobiele Brother-printers: tik op Setup in het scherm Print om het installatiescherm weer te geven. Als de "Brother Mobile" -test niet wordt weergegeven, tikt u op "Meer" om deze toe te voegen. Tik op "Test" naast "Brother Mobile" om de verbinding te testen. Nadat de verbinding is bevestigd, moet de optie 'Brother Mobile' onderaan het scherm worden geselecteerd voor Documenten en Tekst.

Opmerking: u hebt de functie "Persoonlijke hotspot" op uw iPhone nodig om deze methode te gebruiken. Uw provider kan hiervoor beperkingen hebben, dus neem contact op met hen voor meer informatie.

► Afdrukken naar de Brother PJ 673 mobiele printer

Eerst moet u uw apparaat verbinden met het PJ-673 wifi-netwerk. Dit is de documentatie van Brother over het aansluiten van een iPhone/iPad op de 673 via WiFi:

https://download.brother.com/welcome/docp000760/pj673_ukeng_usr_01.pdf

Zodra uw iPad is verbonden met de PJ673, tikt u op de knop Afdrukken tijdens het bekijken van een webpagina (of ander document) in CalPrint.

Tik op Kiezen en selecteer het PJ673-printerpictogram in het scherm Printer kiezen. Als de PJ-673 niet verschijnt, gebruikt u de knop "+" rechtsboven in het keuzescherf om de PJ 673 handmatig toe te voegen. Voer het adres in dat wordt beschreven in het installatiedocument van Brother, dwz. 169.254.100.1

Tik in het scherm Afdrukken op Instellingen om het installatiescherf weer te geven. Als de "Brother Mobile" -test niet wordt weergegeven, tikt u op "Meer" om deze toe te voegen. Tik op "Test" naast "Brother Mobile" om de verbinding te testen. Nadat de verbinding is bevestigd, moet de optie 'Brother Mobile' onderaan het scherm worden geselecteerd voor Documenten en Tekst.

Tik op de knop 'Printeropties' om uw printermodel en andere instellingen zoals papierformaat en -lengte te kiezen.

Na de installatie kunt u eenvoudig op 'Afdrukken' met andere documenten tikken nadat u verbinding hebt gemaakt met het WiFi-netwerk van de PJ 673.

► WePrint verwijderen

U kunt WePrint hier op uw Mac of pc installeren <https://esz.nz/wp>. Met WePrint kunt u uw bestanden en printers delen en ook op afstand afdrukken met behulp van mobiele gegevens.

Als u problemen ondervindt, neemt u [contact met ons op](#) voor hulp.

Als uw pc-verwijderprogramma aanvullende gebruikersbestanden detecteert en niet wordt voltooid, kunt u WePrint verwijderen door C: \ drive te verkennen en de map "C: \ Program Files \ WePrint" te verwijderen of naar de prullenbak te slepen.

verwijder ook de map "c: \ WePrint" als deze bestaat

Om WePrint op een Mac te verwijderen, sluit u de WePrint-applicatie; dan kun je dit bestand verwijderen:

Toepassingen/WePrint Server

en deze map:

~/Documents/EuroSmarz Print

Als het WePrint-pictogram niet wordt weergegeven op de Apple Finder-menubalk of in uw Dock, gaat u naar het Apple-pictogram linksboven in het scherm en sluit u de WePrint-toepassing geforceerd af.

Kalender

► Agendatoegang

Als u een bericht krijgt in CalPrint over agendatoegang of als u geen gebeurtenissen kunt zien, moet u uw apparaattoegangsinstellingen controleren.

Als uw agenda niet wordt weergegeven in CalPrint, tikt u op de knop met de app-instellingen in CalPrint. Open de sectie Agenda - Kalenders. Zorg ervoor dat uw agenda's zijn geselecteerd.

Open ook de app "Instellingen" van de Apple iPad/iPhone> Privacy> Kalenders> CalPrint. Controleer of CalPrint is ingesteld op "aan".

Tik ook op de app Instellingen> Scroll naar beneden en klik op onze CalPrint. Schakel 'Kalenders' in.

► Dag, week of maand wijzigen

Wanneer u de dag-, week- of maandweergave bekijkt, kunt u naar links of rechts vegen om naar een andere datum te gaan. U kunt ook op de blauwe datumknop bovenaan het scherm tikken om de datumkiezer te openen en een andere datum in de toekomst of in het verleden te selecteren.

► Kies welke kalenders je wilt bekijken/afdrukken

Je kunt kiezen welke kalenders zichtbaar zijn in de CalPrint. bijv. Feestdagen verbergen/verwijderen
Open de app-instellingen met de tandwielknop en open het gedeelte Agenda.
Tik op 'Agenda's' en tik op elke agenda om deze in of uit te schakelen.

U kunt ook kiezen welke kalenders u wilt afdrukken. Tik in het afdrukscherm op "Printeropties" en tik vervolgens op "Agenda's". Kies de kalenders om af te drukken. Dit heeft geen invloed op de agenda's die verschijnen wanneer u uw agenda op het scherm bekijkt.

► Een reeks van dagen, weken of maanden afdrukken

U kunt een datumbereik kiezen om af te drukken, zodat u meerdere dagen, weken of maanden tegelijk kunt afdrukken. bijv. 12 maanden per keer afdrukken

Begin met het bekijken van de eerste dag of maand van het datumbereik dat u wilt afdrukken. Tik op de blauwe datumtitel bovenaan het scherm om de startdatum te kiezen.

Wanneer u vervolgens een kalenderweergave afdrukt, tikt u op de knop "Printeropties" op het afdrukscherm. Kies vervolgens "Datumbereik".

Vul de einddatum in en dan kun je meerdere pagina's van je kalender printen.

► Een agenda e-mailen als PDF

U kunt uw agenda als pdf-bijlage naar iemand anders e-mailen.

Open het agendascherm dat u wilt verzenden. Tik op de deelknop (pijl) rechtsboven in het scherm.

In het scherm "Converteren naar PDF" kunt u op de knop "Pagina-indeling" tikken om de lay-outopties te wijzigen, zoals enkele pagina, papierformaat en datumbereik.

Tik op "E-mail" om het resulterende PDF-bestand van de kalender aan een e-mail toe te voegen.

► Een kalender opslaan als PDF-bestand of voor back-up

U kunt uw kalenderschermen converteren naar een PDF-bestand.

Open het kalenderscherm dat u wilt opslaan. Tik op de deelknop (pijl) rechtsboven in het scherm.

In het scherm "Converteren naar PDF" kunt u op de knop "Pagina-indeling" tikken om de lay-outopties te wijzigen, zoals enkele pagina, papierformaat en datumbereik.

Tik op "Opslaan" om het PDF-bestand in een andere app op te slaan als agendaback-up.

U kunt ook op de knop 'E-mail' tikken om het PDF-bestand via e-mail te verzenden.

► Voeg een Google- of Exchange-kalender toe

Kalenders binnen CalPrint worden gelezen uit uw iPhone/iPad kalender accounts.

U kunt meer agenda's toevoegen in de instellingen-app - 'accounts en wachtwoorden'. Tik op "Account toevoegen" en voer uw accountgegevens in.

U kunt kiezen welke kalenders moeten worden weergegeven en afgedrukt in CalPrint met de kieskalender ([Bekijken](#)) scherm.

► Druk de datum en tijdstempel af in het voettekstblad

U kunt kiezen om de huidige datum en tijd in de voettekst van de afgedrukte pagina-uitvoer af te drukken, zodat u kunt zien wanneer de pagina werd afgedrukt.
Tik op 'Printeropties' in het printscherf.
Schakel vervolgens de optie 'Tijdstempelvoettekst afdrukken' in. De huidige datum en tijd worden vervolgens op elke pagina afgedrukt.

herinneringen

► Toegang tot de herinneringslijst

Als u een bericht ontvangt in CalPrint over toegang tot herinneringen of als u geen herinneringslijsten ziet, moet u uw apparaattoegangsinstellingen controleren.

Open de app "Instellingen" van de Apple iPad/iPhone > Privacy > Herinneringen > CalPrint. Controleer of CalPrint is ingesteld op "aan".

Open ook de app Instellingen -> Algemeen -> Beperkingen -> Herinneringen (onderaan onderaan). Controleer of CalPrint is ingesteld op "aan".

Tik ook op de app Instellingen > Scroll naar beneden en klik op onze CalPrint. Schakel 'Herinneringen' in.

► Kies Herinneringslijsten

Tik op de knop Herinneringen in het Kalenderscherf om Herinneringen weer te geven. U kunt kiezen welke lijst met herinneringen u wilt weergeven door op de naam van de lijst met herinneringen boven aan het scherf te tikken. bv. u kunt een boodschappenlijst, een takenlijst, gedeelde gezinslijsten of anderen kiezen.

► Een herinneringslijst e-mailen

U kunt uw herinneringen als PDF-bijlage e-mailen naar iemand anders.

Open het scherf Herinneringen in het gedeelte Agenda. Tik op de knop Delen (pijl) in de rechterbovenhoek van het scherf. In het scherf "Converteren naar PDF" kunt u op de knop "Pagina-indeling" tikken om de lay-outopties te wijzigen.

Tik op "E-mail" om het resulterende PDF-bestand met herinneringslijsten aan een e-mail toe te voegen.

► Bewaar een herinneringenlijst als een PDF-bestand of als back-up

U kunt uw herinneringen naar een PDF-bestand converteren.

Open het scherf Herinneringen in het gedeelte Agenda. Tik op de knop Delen (pijl) in de rechterbovenhoek van het scherf. In het scherf "Converteren naar PDF" kunt u op de knop "Pagina-indeling" tikken om de lay-outopties te wijzigen.

Tik op "Opslaan" om het PDF-bestand in een andere app op te slaan om te gebruiken als back-up voor uw herinneringslijsten.

► Herinneringsfilters

U kunt de lijsten Herinneringen filteren met behulp van de filterknop (trechter) in de rechterbovenhoek van het scherf Herinneringen.

Tik op de knop Filters om Gepland, Niet gepland, voltooid of niet voltooid te kiezen. Hiermee worden de herinneringen weergegeven die overeenkomen met het filter in de lijst met momenteel geselecteerde herinneringen.

► **Neem herinneringen op in agendaweergaven**

U kunt herinneringen opnemen in de afspraakschermen in de agenda. U kunt er dan voor kiezen om zowel herinneringen als afspraken samen af te drukken.

Open de app-instellingen en open vervolgens het gedeelte "Kalender". [Bekijk](#) Schakel vervolgens "Neem herinneringen op in agendaweergaven" in.

Je kunt ook kiezen welke herinneringslijsten in de agendaschermen moeten worden weergegeven met de instelling Agenda's onder deze app-instelling

Probleemoplossen

► **Mijn printer is niet gevonden of wordt niet correct afgedrukt**

Probeer uw WiFi-router opnieuw te starten om te controleren of er een verbingsprobleem is opgelost.

Als u een snel diagnostisch test voor uw printer wilt uitvoeren voor dit type afdrukken, ga dan door en installeer de WePrint-printerdeling software op uw Mac of pc.

U kunt WePrint [hier https://esz.nz/wp](https://esz.nz/wp) downloaden.

Zorg ervoor dat u WePrint hebt: in het veld Server weergegeven op het Print scherm voor deze test, of tik op de knop Kies om het te selecteren. Met WePrint kunt u ook over 3G/4G afdrukken.

► **Mijn apparaat zegt "Fout bij verbinden met de server". Het kan de WePrint-server niet vinden.**

Als u problemen ondervindt bij het aansluiten op uw printer of als de afdrukken wazig of te licht zijn, kunt u hier enkele opties proberen.

Probeer uw netwerkrouter opnieuw op te starten.

Open CalPrint, tik op de afdrukkknop en tik vervolgens op "Kiezen" in het printscher. Tik op "AirPrint" in het keuzescher van de printer om te zien of uw printer op die manier wordt gevonden.

Anders kan onze gratis WePrint voor Mac/pc helpen bij het opsporen van problemen met de afdrukkwaliteit en netwerkverbindingen.

WePrint is geïnstalleerd op uw Mac of pc en deelt uw printers zodat u kunt afdrukken vanaf uw iPad/iPhone.

Installeer WePrint op uw Mac of pc via: <https://esz.nz/wp>

Zorg ervoor dat WePrint op uw Mac/pc en ook de iPhone/iPad in hetzelfde netwerk zitten

Heeft u 'WePrint' weergegeven in het veld 'Server' in het scherm 'Afdrukken' in CalPrint?

Tik op 'Kies' in het scherm 'Afdrukken' > 'Scherm' Kies printers > tik om het groene 'WePrint'-pictogram te selecteren met uw printernaam en 'Beschikbaar' eronder.

In zeldzame gevallen treden verbingsproblemen op en worden deze meestal veroorzaakt door uw firewall. Raadpleeg de helppagina van [Windows](#) om ervoor te zorgen dat uw firewall blokkeert geen verbindingen. Schakel uw firewall tijdelijk uit om deze te testen.

Druk in het app-afdrukscher op de knop "Kiezen". Tik in het volgende scherm op "+" en als dit niet automatisch wordt gevonden, voert u de gegevens van de WePrint-server in.

Probeer ook het WePrint-poortnummer te wijzigen op het tabblad WePrint-instellingen - Geavanceerd. Stel het aangepaste poortnummer in op 8081 of 8082 enz. Zorg ervoor dat u ook de poort op uw apparaat wijzigt als u dit doet.

Controleer of uw apparaat is verbonden met uw wifi-router met een wachtwoord als dit nodig is. Sommige routers staan gasttoegang toe zonder wachtwoord, maar dat blokkeert de toegang tussen apparaten in hetzelfde netwerk.

Als uw router toegang heeft tot het wachtwoord, voert u deze in uw iPhone/iPad-instellingen in.

Sommige routers hebben een functie in de Admin-schermen van de router, genaamd "AP-isolatie". Hiermee wordt de toegang tussen apparaten geblokkeerd. Controleer of "AP Isolation"/"Wireless Client Isolation" uit staat.

Als u na het proberen van al deze stappen gewoon zonder reden bent geblokkeerd of als u wilt afdrukken via 3G/4G, kunt u de optie Afdrukken via mobiele gegevens ([Bekijken](#)) gebruiken.

► Mijn afdruktaak verschijnt in WePrint, maar gaat niet verder, of er is een printerfout op mijn Mac/PC

Misschien ondersteunt uw printer geen standaard achtergrondafdrucken zonder een afdrukdialog. Ga naar WePrint-instellingen -> Geavanceerd tabblad en probeer aan te schakelen "Compatibiliteit afdrukmodus"

► Afdrukkwaliteit verbeteren met WePrint

Als afgedrukte documenten niet met dezelfde kwaliteit worden afgedrukt als uw computer, kunt u de WePrint-instellingen wijzigen om de afdrukkwaliteit te verbeteren.

WePrint deelt uw printers zodat uw iPhone of iPad kan afdrukken. Eerst moet u WePrint vanaf hier op uw Mac of pc installeren:

<https://esz.nz/wp>
Installatiegegevens

Het gebruik van WePrint is meestal voldoende om met de beste kwaliteit af te drukken.

Als u merkt dat u voor sommige documenttypen een nog betere kwaliteit nodig heeft, kunt u deze stappen volgen:

- 1) Klik op de knop "Instellingen" in het WePrint-venster op uw computer.
- 2) Klik op het tabblad "Apps" om de instellingen voor externe applicaties weer te geven.
- 3) Typ het documenttype van het document dat u afdrukt in het veld "Bestandstype" en voeg het toe. bijv. typ "pdf", of voor een Word-document, typ "doc" of "docx" in het veld Bestandstype.
- 4) Klik op opslaan om de instellingen op te slaan
- 5) Tik op de iPhone of iPad op de knop Printer en tik vervolgens op de knop Kiezen op het scherm Afdrukken en selecteer de WePrint-computer opnieuw. Dit is belangrijk om de instellingen te vernieuwen.
- 6) Nu kunt u afdrukken en het zal de standaardapplicatie van de computer gebruiken voor het afdrukken van het documenttype, bijv. WePrint opent Word om .doc-bestanden af te drukken.